

## Imprimante TP40/45 W

Intégration de l'imprimante dans un réseau Wifi.

1- Installation de l'imprimante en USB virtual com.

Lancez le fichier « OXHOOPrinterDriverInstallerV1.1.0.exe » :





A cet écran, cliquez sur « Next > »

OXHOO PRINTER INS	ALLER	
<b>o</b> ×	OXHOO PRINTER IN	STALLATION
	Select a Priter TP-30 TP-40 TP35 TP45	STEPI
Versio	.1.0 Saok	Next > Cancel

Sélectionnez l'imprimante puis cliquez sur « Next > »

OXHOO PRINTER INSTALLATION         Select a Connecton upoe of the Penter         PARALLEL CONNECTION         SERIAL / USB-II CONNECTION         USB-II CONNECTION         USB-II CONNECTION         ETHERNET CONNECTION         STEP2         Versen 1.1.0	IOO PRINTER INSTALLI	ER
STEP2 Version 1.1.0 Cancel	oxhœ	OXHOO PRINTER INSTALLATION Select a Connection type of the Pieter PARALLEL CONNECTION SERIAL / USB-I CONNECTION USB-II CONNECTION ETHERNET CONNECTION
	Venion 11.0	STEP2 <book next=""> Cancel</book>

Sélectionnez « SERIAL / USB-I CONNECTION » puis cliquez sur « Next > »

Laissez tout par défaut et cliquez sur « Next > » jusqu'à la fin de l'installation.

Branchez l'imprimante puis redémarrez l'ordinateur.

2- Intégration de l'imprimante dans un réseau Wifi :

## Lancez l'utilitaire « TP-Tool Ver 1.10.exe »

Dr-Tool Ver 1.10	X
DEVICE	PORT
TP-40/45 U-I	СОМЗ 💌
Baudrate	115200 💌
Parity	NONE
Data Length	8 Bits 💌
Flow control	H/W 💌
Stop Bit	1 •
<u>( 0K</u>	Cancel

Celui-ci trouvera une imprimante branchée en USB virtual com :

Dans « DEVICE », sélectionnez le modèle de l'imprimante suivit d'un « W » comme indiqué ci-dessous (dans cet exemple « TP-40/45 W ») puis cliquez sur « OK ».

TP-Tool Ver 1.10	-	x
DEVICE	PORT	
TP-40/45 W	СОМЗ	-
Baudrate	115200	•
Parity	NONE	-
Data Length	8 Bits	~
Flow control	H/W	-
Stop Bit	1	-
<u> </u>	Cancel	]

LAN(WiFi) Network	×
IP: 192.168.0.2	54 PORT: 6001
	OK Cancel
Setting	
Infrastructure	Limited AP

Cliquez sur « Infrastructure ». Un message vous demande alors d'allumer l'imprimante et de la brancher en USB.



Ceci étant déjà fait, cliquez sur « OK ».

Vous arrivez sur l'interface de paramétrage Wifi :

WLAN Setup Dialog Ver.1.06	-	1.00		×
VCOM Port	Search AP	Info MAC : SECUF IP : 0. SUBNI GATE	00:08:DC: RITY : NON 0.0.0 ET : 0.0.0. WAY : 0.0	19:15:19 IE 0 .0.0
SSID	CHANNEL	TYPE	RSSI	SECURITY
Oxhoo	11 PASSWOR	INFRA D	GO	WPA2-PERSONAL
				▼ 6001
IP S	SUBNET	GA	TEWAY	
0.0.0.0	0.0.	0.0	0.0.	0 . 0 SET WLAN
Exit				

Si le réseau est visible, cliquez sur « Search AP » puis cliquez sur le réseau souhaité et renseignez la clé Wifi dans la case « PASSWORD ».

Dans le cas contraire, renseignez les informations dans les cases « SSID », « PASSWORD » et « SECURITY ».

Par défaut, le port est en 6001. Celui-ci est bien sur modifiable.

Dans les cases « IP », « SUBNET » et « GATEWAY », renseignez l'adressage IP souhaité.

Cliquez sur « SET WLAN ». Le paramétrage réseau est fait.

3- Installation du pilote réseau Windows :

Lancez le fichier « OXHOOPrinterDriverInstallerV1.1.0.exe » :

Destination folder
nstallation progress
Install Cancel

OXHOO PRINTER I	INSTALLI	ER	
	oxhco	OXHOO PRINTER INSTALL/UNINSTALL Select a Mode for Perter Vedal/Universal	
		OXHOO PRINTER INSTALL     OXHOO PRINTER UNINSTALL	
	Version 1.1.0	< Back Next > Cancel	

A cet écran, cliquez sur « Next > »

OXHOO PRINTER INST	ALLER		
oxi	охноо о	PRINTER INSTALLATION	N
	Select a Prote- TP-30 TP-40 TP-35 TP-45		STEP1
Version 1	.1.0	< Back Next > Car	ancel

Sélectionnez l'imprimante puis cliquez sur « Next > »

HOO PRINTER INSTALL	ER
oxhœ	OXHOO PRINTER INSTALLATION Select a Connection type of the Printer
	PARALLEL CONNECTION     SERIAL / USB-I CONNECTION     USB-II CONNECTION     ETHERNET CONNECTION
Version 1.1.0	< Back Next > Cancel

Sélectionnez « ETHERNETI CONNECTION » puis cliquez sur « Next > »

OXHOO PRINTER I	INSTALLE	CR
	oxhco	OXHOO PRINTER INSTALLATION Input a IP to Create TCP/IP Parter Port IP Address
		Port 6001
	Version 1.1.0	< Bick Net > Carcel

Renseignez l'adresse IP de l'imprimante ainsi que le port et cliquez sur « NEXT > ».

Installation Confirm	×
Do you want to start Printer Ins	stallation?
ОК	Annuler

Cliquez sur « OK » afin d'installer le driver.